



AUTOMATISCHE AUSWAHL DES LÖFFELBEZUGS

Der Cursor zeigt den genauen
Messpunkt am Löffel an.


Je nach Löffelorientierung verschiebt die
Software automatisch den Bezug nach
links oder rechts, um den kürzesten
Abstand zwischen Löffel und Oberfläche
anzuzeigen.



Der linke Zahn liegt am
nächsten zur Oberfläche.




Alle Zähne haben den gleichen
Abstand zur Oberfläche.




Der rechte Zahn liegt am
nächsten an der Oberfläche.


Bei Messungen können Sie die Referenzposition des Löffels selbst festlegen, indem Sie direkt
auf einen der auf dem Bildschirm angezeigten Löffelzähne tippen:



Bezugspunkt linker Zahn.



Bezugspunkt für den
mittleren Zahn.



Bezugspunkt rechter Zahn.